



Manual de Configuración para Outlook 2016

<html>

PÁGINAS WEB



REDES SOCIALES



POSICIONAMIENTO SEO




HOSTING Y DOMINIOS

info@imagendigitalstudio.com
Teléfono: (01 871) 715 00 54
Móvil : 871 347.21.77
Gómez Palacio, Dgo., México


www.imagendigitalstudio.com
[facebook /IDSTorreon](https://www.facebook.com/IDSTorreon)

Manual de Configuración Outlook 2016

Si es la primera vez que abre Outlook desde su instalación, haga clic en **Archivo** en la esquina superior izquierda:




Selecciones en la pestaña **Archivo** > **Información** > **Agregar Cuenta**.




Manual de Configuración Outlook 2016

Ingrese la cuenta de correo del dominio que desee añadir.



A screenshot of the Outlook account setup window. At the top center is the Outlook logo. Below it is a text input field labeled "Dirección de correo electrónico" containing the text "sucuenta@sudominio.com". Underneath the input field is a link labeled "Opciones avanzadas" with a downward-pointing chevron. At the bottom of the window is a large blue button labeled "Conectar".

Seleccione **Opciones avanzadas** y marque la casilla "Permitirme configurar manualmente mi cuenta".



A screenshot of the Outlook account setup window, showing the "Opciones avanzadas" section expanded. The "Dirección de correo electrónico" field still contains "sucuenta@sudominio.com". The "Opciones avanzadas" link now has an upward-pointing chevron. Below it, a checkbox labeled "Permitirme configurar manualmente mi cuenta" is checked. At the bottom is the "Conectar" button.

Manual de Configuración Outlook 2016

Seleccione la opción **POP**.

 Outlook

Configuración avanzada



Office 365



Outlook.com



Exchange



Google



POP



IMAP

[Volver](#)

Ingrese su contraseña y seleccione **Conectar**.
Esta acción puede tomar algunos minutos en completarse.

Configuración de cuenta POP ✕

sucuenta@sudominio.com [\(¿No es usted?\)](#)


Contraseña

👁

[Volver](#)

Manual de Configuración Outlook 2016

Una vez que la cuenta haya sido agregada, seleccione **Hecho** para finalizar.



Outlook

La cuenta se agregó correctamente.

POP
sucuenta@sudominio.com

Agregar otra dirección de correo electrónico


Dirección de correo electrónico

Opciones avanzadas ^

Permitirme configurar manualmente mi cuenta

Configurar Outlook Mobile en mi teléfono también

Si en algún momento de la configuración de la cuenta, llega a desplegarse el siguiente aviso, por favor, seleccione la opción: **Sí** para guardar la configuración necesaria del servidor



Advertencia de seguridad de Internet

El servidor al que está conectado está utilizando un certificado de seguridad que no se puede comprobar.


El nombre de entidad de seguridad de destino es incorrecto.

¿Desea continuar utilizando este servidor?

Manual de Configuración Outlook 2016

Una vez agregada la cuenta, es necesario verificar si la configuración es la correcta.
Para eso es necesario:

Ir a **Archivo > Información > Configuración de la cuenta > Configuración del Servidor**



Manual de Configuración Outlook 2016

Verificar y modificar la información de su cuenta de la siguiente manera:

Correo entrante

- Nombre de usuario:
 - **sucuenta@sudominio.com**
- Contraseña:
 - **la contraseña de su cuenta**
- Servidor:
 - **mail.sudominio.com**
- Puerto:
 - **995**
- Seleccione:
 - **"Este servidor requiere una conexión cifrada (SSL/TLS)"**

Configuración de cuenta POP

sucuenta@sudominio.com

Correo entrante ▾

Nombre de usuario

Contraseña

Recordar contraseña

Servidor Puerto

Este servidor requiere una conexión cifrada (SSL/TLS)

Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)

Correo saliente ▾

Una vez que los datos de Correo entrante sean correctos, seleccione:

[Siguiete](#)

Configuración de cuenta POP

sucuenta@sudominio

Correo entrante ▾

Correo saliente ▲

Servidor Puerto

Método de cifrado

Tiempo de espera del servidor

Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)

Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación

- Usar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada
- Inicie sesión usando el nombre de usuario y la contraseña.
- Iniciar sesión en el servidor de correo de entrada antes de enviar correo

[Siguiete](#)

Correo Saliente


- Servidor:
 - **mail.sudominio.com**
- Puerto:
 - **465**
- Metodo de cifrado:
 - **SSL**
- Seleccione:
 - **"Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación"**
- Seleccione:
 - **"Usar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada"**

Una vez que los datos de Correo Saliente sean correctos, seleccione **Siguiete**
Esta acción puede tomar algunos minutos en completarse.


Manual de Configuración Outlook 2016

Una vez configurado el servidor de entrada y salida de manera correcta, ahora será necesario sincronizar los correos y archivos en el equipo, para realizar eso:

Ir a la pestaña **Enviar y recibir** y seleccione **Enviar y recibir todas las carpetas**




Esta acción puede tomar algunos minutos en completarse.



Manual de Configuración Outlook 2016

Una vez finalizada podrás ver los correos que contiene la cuenta.



Si existe alguna duda, comuníquese a soporte para más detalles.